

# CAST2

## Always Allow Liquidation

CASTにて証拠金不足による発注制限を設定すべく、アカウントの証拠金サブシステム（Margin Subsystem）を有効にした場合、仕切注文でもこの制限によって注文がリジェクトされる場合があります。

これは保有建玉に対しスプレッド証拠金割引が適用されている場合、片方を仕切ることにより割引適用外となり必要証拠金が増加するためです。このようなケースで仕切注文を発注可能にするためには証拠金サブシステムを無効にするか、残高を増やす必要があります。

この煩わしさを解消するために、Always Allow Liquidation 設定パラメータを CAST2 に追加しました。これにより、証拠金サブシステムは有効なまま、新規注文のみ証拠金不足を確認します。

この設定を有効にするためには、下図のとおり Account の Risk Parameters より、Margin Subsystemにて‘Always Allow Liquidation’にチェックを入れます。

The screenshot shows the CQG web interface for account management. The browser address bar displays 'democast.cqg.com/account/16882809'. The main navigation bar includes 'Home', 'Profiles', 'Logins', 'Accounts', and 'Orders'. The left sidebar lists various account settings, with 'Risk Parameters' highlighted. The 'Risk Parameters' section is expanded to show 'Margin Subsystem' settings. A table lists several parameters, with 'Always allow liquidation' checked. Arrows indicate the navigation path from the sidebar to the 'Margin Subsystem' section and then to the 'Always allow liquidation' checkbox.

Enabled	Name	Parameter
<input checked="" type="checkbox"/>	Margin Subsystem	
<input type="checkbox"/>	Include OTE (Open Trade Equity) in Purchasing Power (PP)	Yes
<input type="checkbox"/>	Include NOV (Net Option Value) in Purchasing Power (PP)	Yes
<input type="checkbox"/>	Options Margin Multiplier	
<input type="checkbox"/>	Allowable Margin Credit	100,000,000
<input type="checkbox"/>	Max Purchasing Power	
<input checked="" type="checkbox"/>	Enable cross-margining	
<input checked="" type="checkbox"/>	Always allow liquidation	

※ CAST2は現行CASTのアップグレード版です。Google Chrome、Microsoft Edgeなど様々ブラウザに対応しており、GUIも一新され、さらに現行CASTで発生している画面遷移や保存時などにおける遅延がほぼ解消されております。

ただし、現在のところ現行CASTの機能完全補完には至っておらず、補完予定は未定となっております。

※ 現在、モニターを募集しております。ご興味のあるFCM様は、[こちら](#)までご連絡くださいませ