

Windows® 7 Tips and Trick

For 64-bit operating systems.

2013年5月

システムの仕様の確認

Windows 7の64-bitであるか確認をします：

1. スタートボタンをクリックします。
2. コンピュータを右クリックします。
3. プロパティを選択すると、コンピューターの基本的な情報の表示が開きます。


またデスクトップ上にあるコンピュータアイコンを右クリックして同様の確認ができます。

CQGではWindows Vista®をサポートしておりますが、CQG Integrated Client (IC)を快適にご使用頂く為にWindows 7へのアップグレードを強く推奨しております。


電源とスリープのオプションの変更

ハイバネーションとスタンバイモードはCQG ICが動作しているPCでは使用できません。ハードドライブの省電力機能もオフにしてください。

1. スタートボタンをクリックします。
2. コントロールパネルをクリックします。
3. システムとセキュリティをクリックします。
4. 電源オプションをクリックします。
5. 電源オプションウィンドウにて、プラン設定の変更をクリックします。



6. コンピューターをスリープ状態にするをなしに設定します。



詳細な電源設定の変更(C)

7. 詳細な電源設定の変更をクリックします。
8. スリープの次の時間が経過後スリープを許可するの時間設定を0にする。


- デスクトップの背景の設定
- ワイヤレスアダプターの設定
- スリープ
 - 次の時間が経過後スリープする
 - 設定(分) 0
 - ハイブリッドスリープを許可する
 - 次の時間が経過後休止状態にする
 - スリープ解除タイマーの許可

Contact Us

www.cqg.com/jp | 日本 +81 (0) 3-3286-6633



9. 次の時間が経過後ハードディスクの電源を切るの時間設定を0にする。



ユーザーアカウントコントロール設定の調整

CQG ICの動作を妨げないように、ユーザーアカウントコントロール設定の変更を推奨しています。

1. スタートボタンをクリックします。
2. コントロールパネルをクリックします。
3. ユーザーアカウントをクリックします。
4. コントロールパネル>ユーザーアカウントウィンドウより、ユーザーアカウントをクリックします。
5. ユーザーアカウント制御設定の変更をクリックします。
6. コンピューターに対する変更通知を受け取るタイミングの選択のウィンドウより、通知しないを選択します。
7. OKをクリックします。

変更後、セキュリティの問題がありユーザーアカウントコントロール設定が無効であるという通知がWindows 7よりあります。

この警告を無効にするには、スタート>コントロールパネル>システムとセキュリティ>アクションセンターへ行き、アクションセンターの設定を変更をクリックし、ユーザーアカウント制御のチェックを外します。

設定変更後、PCを再起動してください。

通知とアクションアラートの調整

CQGプログラムファイルは64-bitシステムにおいてProgram Filesのディレクトリのプログラムファイルのフォルダー内の異なる場所にインストールされます。CQG ICのサウンドファイルが正常にインストールされない場合があります。

その場合は、マニュアルにてフォルダーを作成することにより

サウンドファイル(C:\Program Files\CQG\CQGNet\Sounds)を自動的に検出します。

以下方法にて対応します。

1. Soundsフォルダー（例 C:\Program Files\CQG\CQGNet内等）を右クリックし、コピーを選択します。
2. C:\Program Filesに行きます。
3. このフォルダー内にて、右クリック>新規作成>フォルダーを選択します。
4. CQGと名前を付けます。
5. CQGフォルダーを開きます。
6. CQGNetという名前のフォルダーを作成します。
7. CQGNetフォルダー内にて、先ほどのSoundsフォルダーを貼り付けます。

Contact Us

www.cqg.com/jp | 日本 +81 (0) 3-3286-6633



Windows ヘルプにアクセスするには


Windowsヘルププログラム(WinHlp32.exe)ではWindows 7のコンポーネントとして起動しないCQGヘルプファイルが必要とします。CQGヘルプを使用する場合、Microsoft社よりWindowsヘルププログラムをダウンロードしインストールしてください。

CQG ICにログインする前にWindowsヘルプをインストールするには

1. [Windows Help program for Windows 7 web page](#)に行きます。
2. Windows6.1-KB917607-x64.msuの右側にあるCONTINUEをクリックします。
3. ライセンスの確認後、ダウンロードが可能になります。

CQG ICにログイン後にWindowsヘルプをインストールするには

1. CQG ICにログインします。Windowsヘルプとサポートウィンドウがエラーメッセージと一緒に開きます。



2. このウィンドウより、Microsoft Help and Supportページのリンクをクリックします。
3. WinHlp32.exeプログラムへのリンクをクリックします。
4. Windows6.1-KB917607-x64.msuの右側にあるCONTINUEをクリックします。
5. ライセンスの確認後、ダウンロードが可能になります。

インストール完了後、CQGヘルプが使用可能になります。

WindowsはMicrosoft社の登録商標です。

Contact Us

www.cqg.com/jp | 日本 +81 (0) 3-3286-6633

